



HƯỚNG DẪN CÀI DRIVER MÁY IN STAR BSC 10 (Kèm theo hình ảnh minh họa)

1. Tải Driver máy in từ trang web của hãng hoặc file cài đặt có trong CDROM kèm theo máy:

<http://www.starmicronics.com/support/default.aspx>



- Truy cập vào trang web và chọn Driver thích hợp với HĐH đang sử dụng.
- Sau khi tải về giải nén ra




- Chạy file **Aurun.exe** như hình trên để bắt đầu cài đặt.




- Chọn **Install**




- Chọn **I AGREE → NEXT**




- Tiếp tục chọn **NEXT**





- Đánh dấu chọn **I accept the terms in the License Agreement** → **NEXT**



- Chọn Typical








- Chọn **Finish** để hoàn tất quá trình cài Driver.

2. Cài đặt máy in:

- Vào **Start** → **Devices and Printers**




- Chọn **Add a printer** → **Add a local printer**




- Chọn cổng giao tiếp với máy in (USB) → NEXT


Lưu ý: Khi cài đặt cắm cổng USB nào thì chỉ sử dụng cổng USB đó, nếu cắm qua cổng USB khác máy tính sẽ không nhận diện được máy in và không in được. Khi đó ta phải gỡ Driver cũ ra và cài lại từ đầu.




- Chọn STAR → Star BSC10 như hình → NEXT



- Đặt tên cho máy in. VD: *Star BSC10*



- Chọn **Do not share this printer** → NEXT



- **Finish** để hoàn tất hoặc chọn **Print a test page** để in thử.

Chúc Quý Khách thao tác thành công, cảm ơn Quý Khách !!!

Thực Hiện

Phòng kỹ thuật Tâm Nhìn Toàn Cầu

Mọi ý kiến đóng góp liên lạc với Phòng hoặc

Hotline : (+84) 8 38684409